

Kurzweil 3000 v14 Flex voor Windows



Installatiegids

dvd-versie

Kurzweil 3000 installeren en activeren

Volledige handleiding:
zie folder 'Documentation' op installatie-dvd

Kurzweil 3000 v14 Flex voor Windows - Installatiegids

Copyright © 2016 – Sensotec NV

Alle rechten voorbehouden.

Andere in dit document genoemde product- of bedrijfsnamen zijn handelsmerken of geregistreerde merken van hun respectievelijke eigenaren.

Versie: v14 Flex-NL-DVD-installatiegids

Contactgegevens van de producent:

Sensotec NV - Vlamingveld 8 - B 8490 Jabbeke
info@sensotec.be - www.sensotec.be.

Hoofdzetel:

Vlamingveld 8, B 8490 Jabbeke
T +32 50 39 49 49 • F +32 50 39 49 46
sales@sensotec.be

Nevenvestigingen:

Antwerpse Steenweg 96, B 2940 Hoevenen-Stabroek
T +32 3 828 80 15 • F +32 3 828 80 16

Rue de la Croix Rouge 39, B 5100 Namen
T +32 81 71 34 60 • F +32 81 71 34 69

Inhoud

1. Productbeschrijving	3
1. Inhoud van het productpakket	3
2. Minimale systeemvereisten	3
2. Kurzweil 3000 installeren en activeren	4
1. Kurzweil 3000 installeren	4
2. Kurzweil 3000 registreren en activeren	5
3. Extra Acapela stemmen installeren.....	6
4. Extra beeldwoordenboeken installeren	7

1. Productbeschrijving

1. Inhoud van het productpakket

Wat hierna volgt is een algemene lijst van de inhoud. Het pakket dat je ontvangt, kan bestaan uit een deel van de lijst en verschilt naargelang je een nieuwe gebruiker bent of een upgrade aangekocht hebt.

- Kurzweil 3000 installatie-dvd voor Windows
- Kurzweil 3000 installatie-dvd voor Mac
- Installatie-dvd extra Acapela stemmen
- Sticker met serienummer

2. Minimale systeemvereisten

De minimale systeemvereisten kan je steeds raadplegen op www.sensotec.be/k3000/extra.

Enkele opmerkingen en tips

- Je verkrijgt het beste resultaat wanneer het werkgeheugen (RAM) en videogeheugen (video-RAM) van je pc naast elkaar kunnen werken.
- Wil je ten volle de kracht van je processor benutten, wijzig dan het energiebeheerschema naar 'Hoge prestaties'. Opmerking: bij laptops zal de batterij hierdoor meer verbruiken.
- Indien je een upgrade uitvoert van een v10, v12 of v13 en je computer voldoet slechts aan de systeemvereisten van één van deze versies, zal K3000 v14 Flex minder snel werken.

2. Kurzweil 3000 installeren en activeren

Installeer eerst het programma op je computer. Registreer daarna je licentie (via het internet of telefonisch) om Kurzweil 3000 te activeren. Pas na activering kun je Kurzweil 3000 gebruiken.

1. Kurzweil 3000 installeren

Vooraleer je installeert

- Beschik je over een Kurzweil 3000 PRO-versie, zorg er dan voor dat je scanner correct geïnstalleerd is vooraleer je Kurzweil 3000 installeert. Raadpleeg eventueel de instructies van de producent van de scanner en test je scanner met de software die bij de scanner hoort. Kurzweil 3000 werkt met vrijwel alle scanners met een TWAIN-compatibele driver.
- Kurzweil 3000 versie 14 Flex is een nieuw programma. Had je vroeger al Kurzweil 3000 op je computer staan, dan moet je de vorige versie van je computer verwijderen. Indien je een upgrade uitvoert van versie 12 of vroeger, dan geldt dit zowel voor Kurzweil 3000, de Van Dale woordenboeken voor Kurzweil, de RealSpeak stemmen, Print-KES en KES-Tools. Verwijder op 64-bit systemen ook vorige versies van de Kurzweil Taakbalk en de KESI Virtual Printer.
- Installatie via **download**: indien je bij aankoop van Kurzweil 3000 gekozen hebt voor levering via download, zorg dan dat je de installatie-dvd van Kurzweil 3000 hebt gedownload en uitgepakt alvorens de installatie te starten.

Kurzweil 3000 installeren

Om de software te installeren moet je over Administratorrechten beschikken.

- Sluit alle toepassingen af.
- Start de installatie:
 - met **dvd**:
Plaats de Kurzweil 3000 installatie-dvd in het dvd-station.
Installatie op Windows XP of Windows Vista:
De installatie start automatisch. Indien de installatie niet automatisch opstart, volg dan de instructies voor installatie op Windows 7 of Windows 8.
Installatie op Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 of Windows 10:
Open Windows Verkenner.
Ga naar het dvd-station.
Dubbelklik op het bestand **setup.exe**.
Indien het venster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klik op **Toestaan** om toe te staan dat het programma geïnstalleerd wordt. (niet van toepassing voor Windows XP)
 - via **download**:
Download de installatie image vanaf volgende link:
<http://downloads.sensotec.be/K3000/K3000NLv14Flex.exe>

Open Windows Verkenner.
Ga naar de map waarnaar je het installatiebestand hebt gedownload.
Dubbelklik op het bestand. Bevestig of wijzig de map naar waar het installatiebestand moet uitgepakt worden.
Indien het venster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klik op **Toestaan** om toe te staan dat het programma geïnstalleerd wordt. (niet van toepassing voor Windows XP)
- Maak een keuze tussen de verschillende onderdelen van Kurzweil 3000.
 - Selecteer **Installeer Kurzweil 3000**.
- Maak een keuze tussen de verschillende licenties/installaties.
 - Selecteer **Kurzweil 3000 Standaard** en klik op **OK**.
- Volg de installatie-instructies. Tijdens de verschillende stappen moeten enkele keuzes gemaakt worden. Klik telkens op **Volgende** om naar de volgende stap te gaan.

Kurzweil 3000 – Installatiegids

- Bij Gebruikersniveau, maak een keuze tussen **Basisonderwijs, Secundair onderwijs of VO, Hoger onderwijs of Volwassenen**.
- Bij standaard voorleesstem, maak een keuze tussen **Acapela Jeroen, Acapela Zoe, Acapela Daan of Acapela Jasmijn**.
- Bij woordenboek, maak een keuze tussen **Van Dale Verklarend Nederlands, Van Dale Nederlands voor de basisschool, Van Dale Nederlands als tweede taal**.
- Klik op **Installeren**.
- Nadat de installatie voltooid is, wordt je gevraagd om de pc opnieuw op te starten. Start de pc opnieuw op.
- Voor installatie via dvd: Verwijder de dvd uit het dvd-station.

2. Kurzweil 3000 registreren en activeren


Vooraleer je Kurzweil 3000 kunt gebruiken, moet je jouw versie registreren om het programma te activeren.

Belangrijk: Houd het serienummer van het programma bij de hand. Je vindt dit serienummer op de buitenzijde van de Kurzweil 3000 verpakking.

Op de computer waarop je het programma wenst te activeren moet je beschikken over Administratorrechten.

Op Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 en Windows 10 moet je Kurzweil 3000 opstarten **met de hoogste rechten** (dit is niet gelijk aan 'Administrator' rechten).

Volg onderstaande stappen om Kurzweil 3000 te registreren en te activeren:

- Dubbelklik op de snelkoppeling op je bureaublad. 
- De registratie- en activeringsprocedure wordt gestart.
- Neem jouw serienummer bij de hand.
- Kies voor een activering **Online** of via **Telefoon**.
- Indien je voor een **Online** activering kiest, volg dan de onderstaande stappen:
 - Meld je aan op de server van Kurzweil. Gebruik een bestaande gebruiker of creëer een nieuwe gebruiker.
 - Controleer jouw persoonlijke gegevens. (Wijzig indien nodig.)
 - Vul de gegevens in van jouw Kurzweil 3000 product.
 - Bevestig jouw activering.
- Kies je voor een activering via **Telefoon**, volg dan de onderstaande stappen:
 - Er verschijnt een venster waarin je jouw serienummer en activeringscode moet ingeven. In datzelfde venster verschijnt ook jouw systeemcode.
 - Bel naar Sensotec nv op het nummer +32 50 40 47 47.
 - Voor de activering zal je de volgende gegevens moeten doorgeven:
 - Naam en voornaam
 - Serienummer
 - Systeemcode
 - Je ontvangt een activeringscode die je moet ingeven.
 - Bevestig de activering.

3. Extra Acapela stemmen installeren

Een standaard stemmenset van 11 Acapela stemmen worden automatisch mee geïnstalleerd met Kurzweil 3000. De standaard stemmen, ingebed in Kurzweil 3000 zijn:

- Nederlands (Belgisch)
 - Jeroen
 - Zoe
- Engels (Verenigd Koninkrijk)
 - Graham
 - Rachel
- Frans (Europees)
 - Julie
 - Antoine
- Nederlands
 - Daan
 - Jasmijn
- Frans (België)
 - Justine
- Duits
 - Klaus
 - Sarah

Behalve deze standaard stemmen zijn er nog meer hoogwaardige stemmen beschikbaar voor gebruik met Kurzweil 3000. Deze stemmen bevinden zich gegroepeerd in installatiepakketten op de DVD 'Extra'. Je kunt deze installatiepakketten ook downloaden via www.sensotec.be/k3000/extra.

Vooraleer je installeert

- Zorg ervoor dat Kurzweil 3000 geïnstalleerd en geactiveerd is op de pc waarop je de Acapela stemmen wenst te installeren.
- Bij installatie via **download**: zorg ervoor dat je het installatiepakket met de gewenste Acapela stemmen of talen reeds gedownload hebt voor je met de installatie begint. Je vindt de downloadlinks via www.sensotec.be/k3000/extra.

Installatie vanaf DVD

1. Plaats de Acapela installatie-dvd in de computer
2. Open Windows Verkenner
3. Ga naar het dvd-station
4. Ga naar de map van het stemmenpakket dat je wenst te installeren
5. Dubbelklik op het bestand **setup.exe**
6. Indien het venster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klik op **Toestaan** om toe te staan dat het programma geïnstalleerd wordt. (niet van toepassing voor Windows XP)
7. Volg de installatie-instructies
8. Klik op installeren
9. Verwijder de dvd uit het dvd-station

Installatie vanaf download

1. Open Windows Verkenner
2. Ga naar de map waar je het pakket met de Acapela stemmen hebt gedownload
3. Dubbelklik op het bestand
4. Indien het venster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klik op **Toestaan** om toe te staan dat het programma geïnstalleerd wordt. (niet van toepassing voor Windows XP)
5. Volg de installatie-instructies
6. Klik op installeren

4. Extra beeldwoordenboeken installeren

Een standaard set van 4 Nederlandse beeldwoordenboeken wordt automatisch mee geïnstalleerd met Kurzweil 3000. De standaard beeldwoordenboeken, ingebed in Kurzweil 3000 zijn:

- Widgit Beeldwoordenboek
- Sclera Beeldwoordenboek
- Kurzweil 3000 Beeldwoordenboek
- Sensotec Homofonen

Behalve deze standaard beeldwoordenboeken zijn er nog extra beeldwoordenboeken beschikbaar voor gebruik met Kurzweil 3000. Deze beeldwoordenboeken kun je downloaden via www.sensotec.be/k3000/extra.

Vooraleer je installeert

- Zorg ervoor dat Kurzweil 3000 geïnstalleerd en geactiveerd is op de pc waarop je de beeldwoordenboeken wenst te installeren.
- Zorg ervoor dat je het installatiepakket met de gewenste beeldwoordenboeken reeds gedownload hebt voor je met de installatie begint. Je vindt de links met deze extra pakketten via www.sensotec.be/k3000/extra.

Installatie vanaf download

1. Open Windows Verkenner
2. Ga naar de map waar je het pakket met de beeldwoordenboeken hebt gedownload
3. Dubbelklik op het bestand
4. Indien het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klik op Toestaan om toe te staan dat het programma geïnstalleerd wordt. (niet van toepassing voor Windows XP)
5. Volg de installatie-instructies
6. Klik op installeren



Meer weten over het gebruik van Kurzweil 3000 en andere compenserende software?

- Website: www.sensotec.be/K3000
- E-mail: dyslexie@sensotec.be

The logo for Sensotec, featuring a blue brushstroke above the word "Sensotec" in a bold, blue, sans-serif font.

Sensotec nv, Vlamingveld 8, B-8490 Jabbeke