

# Kurzweil 3000 v20 voor Windows



## Installatiegids dvd-versie

### Kurzweil 3000 installeren en activeren

Installatiegids en andere gidsen: via [www.sensotec.be/K3000/Extra](http://www.sensotec.be/K3000/Extra)  
of in de map 'Documentation' op de installatie-dvd

## Kurzweil 3000 v20 voor Windows - Installatiegids

Copyright © 2021 – Sensotec NV

Alle rechten voorbehouden.

Andere in dit document genoemde product- of bedrijfsnamen zijn handelsmerken of geregistreerde merken van hun respectievelijke eigenaren.

Versie: v20-NL-DVD-installatiegids

### Contactgegevens van de producent:

Sensotec NV - Vlamingveld 8 - B 8490 Jabbeke  
info@sensotec.be - www.sensotec.be.

### Hoofdzetel:

Vlamingveld 8, B 8490 Jabbeke  
T +32 50 39 49 49 • F +32 50 39 49 46  
sales@sensotec.be

### Nevenvestigingen:

Antwerpse Steenweg 96, B 2940 Hoevenen-Stabroek  
T +32 3 828 80 15 • F +32 3 828 80 16

Rue de la Croix Rouge 39, B 5100 Namen  
T +32 81 71 34 60 • F +32 81 71 34 69

## Inhoud

<b>Inleiding</b> .....	<b>3</b>
Wat wordt er juist geïnstalleerd?.....	3
Downloadlocaties.....	3
Minimale systeemvereisten.....	3
Enkele opmerkingen en tips.....	3
<b>Kurzweil 3000 installeren en activeren</b> .....	<b>3</b>
Vorige versies van Kurzweil 3000 verwijderen .....	3
Kurzweil 3000 installeren .....	4
Kurzweil 3000 registreren en activeren.....	5
<b>Extra stemmen installeren (optioneel)</b> .....	<b>5</b>
Downloaden van nieuwe stemmen .....	5
Microsoft Speech Platform installeren .....	6
<b>Extra beeldwoordenboeken installeren</b> .....	<b>6</b>
<b>Kurzweil 3000 Mobile</b> .....	<b>7</b>



## Inleiding

### Wat wordt er juist geïnstalleerd?

Op elke computer worden, samen met Kurzweil 3000, volgende onderdelen geïnstalleerd:

- KES-Tools
- Prisma woordenboeken
- Acapela-stemmen
- Beeldwoordenboeken
  - Widgit Beeldwoordenboek – Nederlands
  - Kurzweil 3000 Beeldwoordenboek – Nederlands
  - Sclera Beeldwoordenboek – Nederlands
  - Sensotec Homofonen

Meer uitleg over bijkomende optionele installaties verder in deze handleiding.

### Downloadlocaties

**Kurzweil 3000:** <http://downloads.sensotec.be/K3000NLinstall/>

**Extra stemmen en beeldwoordenboeken (optioneel):** <http://www.sensotec.be/K3000/Extra>

**Update Patch: om het programma na installatie te updaten naar de allerlaatste versie**

Is beschikbaar via Kurzweil 3000 zelf: Online > Updates

Of is beschikbaar als download via volgende link: <http://www.sensotec.be/K3000/Extra>

### Minimale systeemvereisten

De minimale systeemvereisten kan je steeds raadplegen op <http://www.sensotec.be/K3000/Extra>.

### Enkele opmerkingen en tips

- Je verkrijgt het beste resultaat wanneer het werkgeheugen (RAM) en videogeheugen (video-RAM) van je pc naast elkaar kunnen werken.
- Wil je ten volle de kracht van je processor benutten, wijzig dan het energiebeheerschema naar 'Hoge prestaties'. Opmerking: bij laptops zal de batterij hierdoor meer verbruiken.
- Indien je een upgrade uitvoert van een versie lager dan versie 20 en je computer voldoet slechts aan de systeemvereisten van één van deze versies, zal K3000 minder snel werken.

## Kurzweil 3000 installeren en activeren

Installeer eerst het programma op je computer. Registreer daarna je licentie (via het internet of telefonisch) om Kurzweil 3000 te activeren. Pas na activering kun je Kurzweil 3000 gebruiken.

### Vorige versies van Kurzweil 3000 verwijderen

Indien je al een eerdere versie van Kurzweil 3000 op je pc hebt geïnstalleerd, moet je die eerst van je pc verwijderen vooraleer je Kurzweil 3000 installeert.

**Windows 7** gebruikers klikken op de Windows **Start**-knop en daarna op **Configuratiescherm**.

Kies voor de optie **Programma's verwijderen** of klik op **Programma's en onderdelen**.



**Windows 8.1 en Windows 10** gebruikers klikken met de rechter muisknop op de Windows **Start**-knop en daarna op **Programma's en onderdelen**.

Selecteer **Kurzweil 3000** uit de lijst met geïnstalleerde software en klik op de knop **Verwijderen**.

Start de pc na het verwijderen opnieuw op.

## Kurzweil 3000 installeren

### Vooraleer je installeert

- Zorg er voor dat je scanner correct geïnstalleerd is vooraleer je Kurzweil 3000 installeert. Raadpleeg eventueel de instructies van de producent van de scanner en test je scanner met de software die bij de scanner hoort.  
Kurzweil 3000 werkt met vrijwel alle scanners met een TWAIN-compatibele driver.
- Kurzweil 3000 versie 20 is een nieuw programma. Had je vroeger al Kurzweil 3000 op je computer staan, dan moet je de vorige versie van je computer verwijderen.
- Installatie via **download**: indien je bij aankoop van Kurzweil 3000 gekozen hebt voor levering via download, zorg dan dat je de installatie-dvd van Kurzweil 3000 hebt gedownload en uitgepakt alvorens de installatie te starten.

### Kurzweil 3000 installeren

Om de software te installeren moet je over Administratorrechten beschikken.

- Sluit alle toepassingen af.
- Start de installatie:
  - via **download**:  
Open Windows Verkenner.  
Ga naar de map waarnaar je het bestand hebt gedownload. Dubbelklik op het bestand. Het bestand wordt nu uitgepakt. Daarna start de installatie automatisch.
  - met **dvd**:  
Plaats de Kurzweil 3000 installatie-dvd in het dvd-station.  
Open Windows Verkenner.  
Ga naar het dvd-station.  
Dubbelklik op het bestand **setup.exe**.
- Indien het venster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klik op **Ja** om toe te staan dat het programma geïnstalleerd wordt.
- Maak een keuze tussen de verschillende onderdelen van Kurzweil 3000.
  - Selecteer **Installeer Kurzweil 3000**.
- Maak een keuze tussen de verschillende regio's.
  - Selecteer **België** of **Nederland** en klik op **OK**.
- Maak een keuze tussen de verschillende licenties/installaties.
  - Selecteer **Kurzweil 3000 Standalone** en klik op **OK**.
- Volg de installatie-instructies.
- Klik op **Installeren**.
- Nadat de installatie voltooid is, wordt je gevraagd om de pc opnieuw op te starten. Start de pc opnieuw op.
- Voor installatie via dvd: Verwijder de dvd uit het dvd-station.

**Let op:** De Kurzweil Taakbalk kan pas worden gebruikt als de pc opnieuw is opgestart.




## Kurzweil 3000 registreren en activeren

Vooraleer je Kurzweil 3000 kunt gebruiken, moet je jouw versie registreren om het programma te activeren.

**Belangrijk:** Houd het serienummer van het programma bij de hand. Je vindt dit serienummer op de buitenzijde van de Kurzweil 3000 verpakking of in de e-mail die je ontvangen hebt van je verdeler.

Volg onderstaande stappen om Kurzweil 3000 te registreren en te activeren:

- Dubbelklik op de snelkoppeling op je bureaublad.



- De registratie- en activeringsprocedure wordt gestart.
- Neem jouw serienummer bij de hand.
- Kies voor een activering **Online** of via **Telefoon**.
- Indien je voor een **Online** activering kiest, volg dan de onderstaande stappen:
  - Meld je aan op de server van Kurzweil. Gebruik een bestaande gebruiker of creëer een nieuwe gebruiker.
  - Controleer jouw persoonlijke gegevens. (Wijzig indien nodig.)
  - Vul de gegevens in van jouw Kurzweil 3000 product.
  - Bevestig jouw activering.
- Kies je voor een activering via **Telefoon**, volg dan de onderstaande stappen:
  - Er verschijnt een venster waarin je jouw serienummer en activeringscode moet ingeven. In datzelfde venster verschijnt ook jouw systeemcode.
  - Bel naar Sensotec nv op het nummer +32 50 40 47 47.
  - Voor de activering zal je de volgende gegevens moeten doorgeven:
    - Naam en voornaam
    - Serienummer
    - Systeemcode
  - Je ontvangt een activeringscode die je moet ingeven.
  - Bevestig de activering.

## Extra stemmen installeren (optioneel)

### Downloaden van nieuwe stemmen

Een standaard stemmenset van 11 Acapela-stemmen worden automatisch mee geïnstalleerd met Kurzweil 3000. De standaardstemmen, ingebed in Kurzweil 3000 zijn:

- Nederlands (Belgisch)
  - Jeroen
  - Zoe
- Nederlands
  - Daan
  - Jasmijn
- Engels (Verenigd Koninkrijk)
  - Graham
  - Rachel
- Frans (België)
  - Justine
- Frans (Europees)
- Duits
  - Julie
  - Antoine
  - Klaus
  - Sarah

Behalve deze standaardstemmen zijn er nog meer hoogwaardige stemmen beschikbaar voor gebruik met Kurzweil 3000. Deze stemmen bevinden zich gegroepeerd in installatiepakketten die je kunt downloaden via [www.sensotec.be/k3000/extra](http://www.sensotec.be/k3000/extra).

### Vooraleer je installeert

- Zorg ervoor dat Kurzweil 3000 geïnstalleerd en geactiveerd is op de pc waarop je de Acapela-stemmen wenst te installeren.



- Zorg ervoor dat je het installatiepakket met de gewenste Acapela-stemmen reeds gedownload hebt voor je met de installatie begint.

### Installatie via download

1. Open Windows Verkenner.
2. Ga naar de map waarnaar je het pakket met de Acapela-stemmen hebt gedownload.
3. Dubbelklik op het bestand.
4. Indien het venster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klik dan op **Ja** om toe te staan dat het programma geïnstalleerd wordt.
5. Volg de installatie-instructies.
6. Klik op **Installeren**.

## Microsoft Speech Platform installeren

Het Microsoft Speech Platform Runtime 11 geeft toegang tot meer dan een dozijn extra stemmen in verschillende talen. Je kan de vele instellingen kiezen en aanpassen zodat je de stem naar jouw voorkeuren kan aanpassen.

### Installatie

Microsoft Speech Platform is beschikbaar op de Kurzweil 3000 installatie-dvd in de map "MicrosoftSpeech". Een installatieprogramma wordt beschikbaar gesteld door Microsoft.

## Extra beeldwoordenboeken installeren

Een standaardset van 4 Nederlandse beeldwoordenboeken wordt automatisch mee geïnstalleerd met Kurzweil 3000. De standaard beeldwoordenboeken, ingebed in Kurzweil 3000 zijn:

- Widgit Beeldwoordenboek
- Sclera Beeldwoordenboek
- Kurzweil 3000 Beeldwoordenboek
- Sensotec Homofonen

Behalve deze standaard beeldwoordenboeken zijn er nog extra beeldwoordenboeken beschikbaar voor gebruik met Kurzweil 3000. Deze beeldwoordenboeken kun je downloaden via [www.sensotec.be/k3000/extra](http://www.sensotec.be/k3000/extra).

## Vooraleer je installeert

- Zorg ervoor dat Kurzweil 3000 geïnstalleerd en geactiveerd is op de pc waarop je de beeldwoordenboeken wenst te installeren.
- Zorg ervoor dat je het installatiepakket met de gewenste beeldwoordenboeken reeds gedownload hebt voor je met de installatie begint.

### Installatie via download

1. Open Windows Verkenner.
2. Ga naar de map waarnaar je het pakket met de beeldwoordenboeken hebt gedownload.
3. Dubbelklik op het bestand.
4. Indien het venster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klik op **Ja** om toe te staan dat het programma geïnstalleerd wordt.
5. Volg de installatie-instructies.
6. Klik op **Installeren**.

## Een beeldwoordenboek toevoegen

In de handleiding van Kurzweil 3000 kan je lezen hoe je een beeldwoordenboek kan toevoegen aan het programma.



# Kurzweil 3000 Mobile

## Over Kurzweil 3000 Mobile

Kurzweil 3000 Mobile is de mobiele uitbreiding van de Nederlandstalige versie van Kurzweil 3000: met deze app kun je Kurzweil 3000 documenten (KES-formaat) lezen en bewerken op mobiele toestellen.

Gebruikers kunnen met dezelfde combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord inloggen die ze gebruiken bij Kurzweil 3000 Weblicentie.

- Voor meer info verwijzen we naar [www.sensotec.be/k3000/mobile](http://www.sensotec.be/k3000/mobile).





**Meer weten** over het gebruik van Kurzweil 3000 en andere compenserende software?

- Website: [www.sensotec.be/K3000](http://www.sensotec.be/K3000)
- E-mail: [dyslexie@sensotec.be](mailto:dyslexie@sensotec.be)

The logo for Sensotec, featuring a blue brushstroke above the word "Sensotec" in a bold, blue, sans-serif font.

Sensotec nv, Vlamingveld 8, B-8490 Jabbeke